

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
PROSALON Colo Art – краска для волос

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед окрашиванием волос внимательно прочитайте всю инструкцию и строго соблюдайте указания по применению.

Внимание: продукт обладает сильным действием. В составе содержатся: **фенилендиамин, толуилендиамин, резорцин, α-нафтол, аммиак.**

Только для профессионального использования в парикмахерских.

Краска для волос может вызывать серьезные аллергические реакции.

Продукт не предназначен для лиц моложе 16 лет.

Временные татуировки с использованием «черной хны» могут повысить риск возникновения аллергии.

Не использовать продукт, если:

- на лице есть сыпь;
- кожа головы чувствительная, воспалённая или повреждённая;
- ранее была аллергическая реакция на краску для волос;
- была аллергическая реакция на «черную хну».

❗ Не использовать для окрашивания ресниц и бровей!

ТЕСТ НА АЛЛЕРГИЮ (за 48 часов до каждого применения):

1. Снимите серьги.
2. С помощью ватного тампона нанесите небольшое количество краски (не смешивая, прямо из тюбика) на кожу за ухом, в локтевом сгибе или на внутренней стороне запястья (участок 1–2 см²).
3. Повторите нанесение 2–3 раза с интервалами, давая краске высохнуть.
4. Плотно закройте тюбик.
5. Если в течение 48 часов не появилось покраснение, зуд, жжение или отёк – можно приступить к окрашиванию.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

- Только для наружного применения — **не вдыхать и не глотать**.
- Используйте **защитные перчатки**.
- Беречь **глаза**. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.
- Хранить вдали от источников тепла и солнечных лучей.
- Хранить **в недоступном для детей месте**.
- Не использовать металлические предметы, снимать украшения.
- Не использовать, если волосы ранее окрашивались **хной** или красками на основе **металлических солей**.
- Не использовать за 2 недели до и после **химической завивки**.
- При повреждениях кожи головы — **не красить**.
- При появлении покраснения, зуда, жжения или затрудненного дыхания во время окрашивания — **немедленно смыть и прекратить процедуру**.
- Предупредите клиента: **аллергическая реакция может проявиться как сразу, так и через несколько дней после окрашивания** — при любых симптомах **обратиться к врачу**.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

Краску Prosalon Color Art смешивают с окислителем Prosalon Color Art в соотношении **1:1,5**

(например, 60 г краски + 90 г окислителя).

- Наносить на **сухие волосы**.
- Выбор окислителя зависит от желаемого результата:

ЭФФЕКТ	ОКИСЛИТЕЛЬ	ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Тонирование	1,9% (6 vol)	15 мин
Тон в тон	1,9% или 3%	20–30 мин
Потемнение	1,9% или 3%	35 мин
Осветление на 1 тон	3%	35 мин
Осветление на 2 тона	6%	35 мин
Осветление на 3 тона	9%	40 мин
Более 4 тонов (осветление)	12%	50 мин

❗ Смесь используется **однократно – остатки не хранить!**

Удаляйте с кожи или одежды краску сразу водой.

После окрашивания **тщательно смыть краску с волос и кожи**.

!! При использовании **источника тепла – время воздействия **уменьшить**.**

РАЗНЫЕ ТИПЫ ОКРАШИВАНИЯ

1. Тон в тон (на натуральных волосах)

Приготовить смесь по инструкции. Нанести от корней до кончиков. Выдержать, затем смыть.

2. Потемнение на всю длину (до 20% седины)

Использовать 3% или 6% окислитель. Нанести равномерно и оставить на 35 минут.

3. Осветление на всю длину

Начать с корней (слабее окислитель), затем нанести на середину и концы (сильнее окислитель). См. таблицу.

4. Коррекция отросших корней

Нанести смесь на корни, выдержать 20–30 мин. Если нужно — затем нанести на остальную длину на 15 мин.

Если окрашиваются **только корни** — общее время 35 минут.

5. Седина более 20%

Используйте **натуральную серию /0** для равномерного покрытия.

Только 6% окислитель обеспечивает **стопроцентное покрытие** седины.

СЕДИНА	% натурального тона	% желаемого оттенка
30–40%	30%	70%
50–60%	50%	50%
70–80%	70%	30%
90–100%	РЕПИГМЕНТАЦИЯ	

РЕПИГМЕНТАЦИЯ

Это процесс насыщения волоса пигментом для равномерного окрашивания.

Порядок выполнения:

1. Приготовьте натуральный оттенок (X/0).
2. Смешайте с 3% или 6% окислителем в пропорции 1:1,5.
3. Не смывать!
4. Сверху нанести основную краску.
5. Выдержать 15 мин.
6. Нанести по всей длине.
7. Выдержать ещё 35 мин.
8. Смыть и вымыть волосы с шампунем.
9. Нанести стабилизирующий кондиционер.

ДЕПИГМЕНТАЦИЯ

Для удаления прежней краски:

- Используйте **Colorpeel** – мягкое средство без аммиака и перекиси.
- Или:
 1. Смешайте осветлитель, 1,9% окислитель и шампунь в равных пропорциях.
 2. Нанесите на влажные волосы.
 3. Выдержка: 5–15 мин (контролировать).
 4. После – смыть, нанести краску, вымыть и использовать кондиционер.

ТОНИРОВАНИЕ

После осветления: использовать 8–10 уровень тона с 1,9% окислителем.

Выдержка: 10–15 мин.

После окрашивания: аналогично.

Тонирующие средства можно использовать:

- как самостоятельный краситель,
- как усилитель пигмента,
- для нейтрализации нежелательных оттенков.

СУПЕРОСВЕТЛИТЕЛИ (серия 1000/...)

Смешиваются с окислителем **1:2**. Осветляют более чем на 3 тона.

Выберите оттенок в зависимости от остаточного пигмента:

УРОВЕНЬ	НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ	ПИГМЕНТ	РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОТТЕНОК
6	Тёмно-русый	Оранжевый	1000/1, 1000/11
7	Русый	Оранжево-жёлтый	1000/1, 1000/11

УРОВЕНЬ	НАТУРАЛЬНЫЙ ЦВЕТ	ПИГМЕНТ	РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ОТТЕНОК
8	Светло-русый	Жёлтый	1000/11, 1000/32
9	Очень светло-русый	Светло-жёлтый	1000/1, 1000/32, 1000/46, 1000/62

ЗАВЕРШЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ

- 1. Вспеньте краску, добавив немного тёплой воды.
- 2. Тщательно смойте.
- 3. Вымойте волосы шампунем **Prosalon Color Art**.
- 4. Нанесите бальзам **Prosalon Intensis**, оставьте на несколько минут.
- 5. Снова смойте водой.